

# КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

## Краткая инструкция по настройке системы iBank2 Web-версии, после получения USB-токена в Отделении Банка

Для подключения к системе ДБО iBank2 необходимо выполнить следующие действия:

- Получить USB-токен в Отделении Банка на основании оформленного заявления установленной формы;
- Установить программное обеспечение (драйвер для USB-Токена, а также расширение и плагин Bifit)
- Зарегистрироваться в системе iBank2 и распечатать сертификаты ключей
- Передать подписанные сертификаты в отделение Банка на основании оформленного заявления установленной формы

Внимание! Выдача USB-токена и прием сертификатов в Отделениях Банка осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также доверенности по форме Банка, при обращении Представителя Клиента.

### Установка программного обеспечения

1. Загрузить и установить драйвер для USB-Токена с сайта [www.rutoken.ru](http://www.rutoken.ru) раздел **Поддержка – Центр загрузки - Драйверы для Windows** (<http://www.rutoken.ru/support/download/get/rtDrivers-exe.html>) на данной странице необходимо принять лицензионное соглашение для начала загрузки драйверов.

2. Установка драйверов проводится при извлеченом USB-Токене.



3. Зайти на сайт банка <http://www.lockobank.ru> Выбрать **Интернет сервисы** – раздел **Для бизнеса – Интернет-банк.**
4. В Пункте **Обслуживание юридических лиц** выбрать **WEB-Версия**
5. Далее в браузерах Google Chrome и Opera будет предложено установить расширение Bifit signer – данное расширение необходимо установить, если этого не произошло, установить расширение вручную:  
Google Chrome: меню – расширения – добавить расширение - в поиске набрать Bifit signer и нажать установить  
Opera: Нажать меню – расширения – загрузить расширения – в поиске набрать Bifit signer и нажать добавить в opera  
Во всех браузерах будет предложено установить плагин - необходимо выбрать Windows x86/x64, дождаться скачивания и установить программу.  
После всех этих действий обновить страницу браузера, где было предложено скачивание (по умолчанию кнопка F5)

### Регистрация Нового Клиента

В открывшемся окне входа в систему Ibank2,

слева внизу, нажмите кнопку **«+ Новый клиент»**.

После этого пройти регистрацию нового клиента – 11 шагов:

- **Шаг 1** – Заполнить реквизиты организации
- **Шаг 2** – Выбрав необходимый БИК, указать счета для обслуживания по системе iBank2.
- **Шаг 3** - Заполнить информацию о контактном лице.
- **Шаг 4** - Ввести придуманное блокировочное слово.
- **Шаг 5** - Проверить введенные данные.
- **Шаг 6-7** – Заполнить информацию о владельце ключа (должностные лица).
- **Шаг 8** - Указать USB-токен (Идентификатор появится автоматически).  
После запроса **ПИН –КОД** ввести **12345678**
- **Шаг 9** - Ввести наименование ключа (любое) и пароль (минимум 6 символов).
- **Шаг 10** - Подтвердить пароль указанный на Шаге 9.
- **Шаг 11** – Поставить галочку напротив «Распечатать сертификат» (в 2-х экземплярах) и распечатать сертификаты ключей.  
**На распечатанных сертификатах необходимо поставить подписи и печати и предоставить их в отделение банка.**

[Новый клиент](#) | [Новый ключ ЭП](#) | [Управление ключами ЭП](#)

После передачи сертификатов в Банк можно будет использовать систему iBank2 КБ «Локо-банк» - для этого необходимо открыть в браузере сайт [www.lockobank.ru](http://www.lockobank.ru), в разделе **Интернет сервисы** – раздел **Для бизнеса – Интернет-банк**, далее **Обслуживание юридических лиц - WEB-версия.**

(можно воспользоваться прямой ссылкой - <https://ibank.lockobank.ru/ibank2>)

**Техническая поддержка клиентов КБ «ЛОКО-Банк» (АО):**  
**8 (495) 739-55-55 доб. 3 или 8 (800) 250-50-50 доб. 3**